



Gerät und Messung

Anzeigename	<input type="text" value="PACS Aufruf"/>	GDT-ID Gerät	<input type="text" value="DOTSNAP2"/>
Geräte- und verfahrensspezifisches Kennfeld (8402)	<input type="text"/>	Test-Ident (8410)	<input type="text"/>
Zeichensatz	<input type="text" value="IBM CP437 (Standard)"/>	Kostenträger-IK übertragen	<input type="radio"/>
Satzart	<input type="text" value="Stammdaten übermitteln [SA 6301]"/>	Langzeitmessung	<input type="radio"/>
		Dezimalzeichen	<input type="text" value="Punkt"/>

Geräteanbindung

Importverzeichnis	<input type="text" value="C:\GDT"/>	Kürzel für Austauschdateien	<input type="text" value="DS"/>
Exportverzeichnis	<input type="text" value="C:\GDT"/>	Parameter	<input type="text"/>
Programm	<input type="text" value="C:\DOTsnap\DOTsnap.exe"/>	Einzelverarbeitung nötig	<input type="radio"/>
Betriebsmodus	<input type="text" value="Nur Programmstart"/>	Serienmessung unterstützt	<input type="radio"/>
Zeitpunktbezug Messergebnis	<input type="text" value="Zeitpunkt der Erhebung von Behandl..."/>	Dateiname Import	<input type="text" value="T2MDDS.gdt"/>
Im- und Exportdateien festlegen	<input checked="" type="checkbox"/>	Dateiname Export	<input type="text" value="DST2MD.gdt"/>

Anzeige von Befunden

nur Befundanzeige	<input type="radio"/>	Kürzel Gerätegruppe	<input type="text" value="dotsnap2aufruf"/>
		Ergebnisse anzeigen	<input type="text" value="extern anzeigen"/>

Übernahme von Befunden

Aufbereitung durch	<input type="text" value="Dienst für allg. Messergebnisse"/>	Kurzeintrag erstellen	<input type="radio"/>
Informationstyp	<input type="text" value="Befund"/>	Anzahl der Zeilen	<input type="text" value="5"/>
Gewicht/Größe strukturiert übernehmen	<input type="radio"/>	Messergebnis Felder	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; min-height: 100px;">BEFUND ERGEBNISSE</div>
Uhrzeit und Datum übernehmen	<input checked="" type="checkbox"/>		
Anhänge übernehmen	<input checked="" type="checkbox"/>		