



Gerät und Messung

Anzeigename	<input type="text" value="PACS Auftrag"/>	GDT-ID Gerät	<input type="text" value="DOTSNAP2"/>
Geräte- und verfahrensspezifisches Kennfeld (8402)	<input type="text" value="ALLG00"/>	Test-Ident (8410)	<input type="text"/>
Zeichensatz	<input type="text" value="IBM CP437 (Standard)"/>	Kostenträger-IK übertragen	<input type="radio"/>
Satzart	<input type="text" value="Neue Untersuchung anfordern [SA 6..."/>	Langzeitmessung	<input type="radio"/>
		Dezimalzeichen	<input type="text" value="Punkt"/>

Geräteanbindung

Importverzeichnis	<input type="text" value="C:\GDT"/>	Kürzel für Austauschdateien	<input type="text" value="DS"/>
Exportverzeichnis	<input type="text" value="C:\GDT"/>	Parameter	<input type="text"/>
Programm	<input type="text" value="C:\DOTsnap\DOTsnap.exe"/>	Einzelverarbeitung nötig	<input type="radio"/>
Betriebsmodus	<input type="text" value="Start bei erster Messung"/>	Serienmessung unterstützt	<input type="radio"/>
Zeitpunktbezug Messergebnis	<input type="text" value="Zeitpunkt der Erhebung von Behandl..."/>	Dateiname Import	<input type="text" value="T2MDDS.gdt"/>
Im- und Exportdateien festlegen	<input checked="" type="checkbox"/>	Dateiname Export	<input type="text" value="DST2MD.gdt"/>

Anzeige von Befunden

nur Befundanzeige	<input type="radio"/>	Kürzel Gerätegruppe	<input type="text" value="dotsnap2"/>
		Ergebnisse anzeigen	<input type="text" value="in T2med anzeigen"/>

Übernahme von Befunden

Aufbereitung durch	<input type="text" value="Dienst für allg. Messergebnisse"/>	Kurzeintrag erstellen	<input type="radio"/>
Informationstyp	<input type="text" value="Befund"/>	Anzahl der Zeilen	<input type="text" value="5"/>
Gewicht/Größe strukturiert übernehmen	<input type="radio"/>	Messergebnis Felder	<input type="text" value="BEFUND ERGEBNISSE"/>
Uhrzeit und Datum übernehmen	<input checked="" type="checkbox"/>		
Anhänge übernehmen	<input checked="" type="checkbox"/>		